



DSM6.1 安裝


1. 下載開機檔 [XPenology General discussion](#) [DSM 6.x.x Loader](#)，Img 開機檔 url <https://mega.nz/#F!BtFQ2DgC!JgomNP3X8V9EuwxL4TXbng> v1.02b ds3515 or ds3617
2. 開啟 [Win32 Disk Imager](#)，將下載的 img 檔燒錄至 USB 碟中，製作成 NAS 開機碟，**不可移除**




3. 開啟裝置管理員，在通用序列匯流排控制器下找到 USB Mass Storage Device，按右鍵，點選內容，切換至事件標籤，在資訊中找到 vid 及 pid



4. SN https://xpenology.github.io/serial_generator/serial_generator_new.html
5. 使用 Notepad++ 開啟 USB 中 grub 資料夾下的 grub.cfg




6. 將 vid 及 pid 0x 後面的值換成步驟 3 的內容，sn 換成上述網址產生的內容，儲存後關閉 Notepad++，並卸除隨身碟，為方便區別請用 ip(10.233.183.131)最後的數字取代



7. 準備一顆測試硬碟(資料會不見)，插上 USB，選擇從 USB 開機，Acer 按 F12

8. 開機畫面如圖



9. 下載 DS3615xs DSM 6.1.3 pat (<https://usdl.synology.com/download/DSM/release/>) 與 [Synology Assistant](#)





產品 ▾ 解決方案 ▾ 支援與下載 關於我們

Q 搜尋 Synology.com 登入

下載中心

建議將您 Synology 產品的作業系統升級至最新版即可享受最新、更豐富的功能。

DS3615xs ▾

設定工具 套件 文件 Android 應用程式 擴充套件 停產項目

項目	描述	下載	注意事項
DSM 6.1.3	DSM 為 DS3615xs 的作業系統。此更新包含最新功能及效能優化。	下載 (pat) MD5	發行資訊 所有下載
Synology Assistant	Synology Assistant 是在區域網路內安裝並管理 Synology DiskStation 的工具。尤其當您同時有多台 DiskStation 時在區域網路內工作時。您也可以使用 Synology Assistant 為 DiskStation 安裝 DSM、設定 WOL、設定印表機，以及監控 Synology DiskStation 的資源。	Windows • exe MD5 Mac • dmg MD5 Ubuntu • deb (32 bits) MD5	發行資訊


10. 找一台同網段的電腦，安裝 [Synology Assistant](#)，利用此協助工作具進行搜尋或 [find.synology.com](#)



如自動跳出這種畫面，也可以依指示進行 NAS 的初始化設定，或由 Synology Assistant 進行安裝



11. 在開啟的畫面中，點選搜尋。檢視狀態為 DSM 未安裝的伺服器中，型號與序號是否為您要安裝的伺服器，右鍵安裝



12. 上傳作業系統，即 DSM 用的 pat 檔，這裡使用的是 6.13 版的 pat 檔，[下載連結](#)

Synology Assistant - 設定精靈

歡迎使用設定精靈！

您的 DiskStation 尚未安裝 DSM，設定精靈將會幫助您安裝並完成基本設定。

請注意！硬碟上所有的資料將會被刪除。

請輸入安裝檔路徑。

D:\user\Downloads\image\dsm612\DSM_DS3615xs_613-15152.pat 瀏覽

下一步 > 取消

13. 輸入伺服器資訊，總管密碼及伺服器名稱

Synology Assistant - 設定精靈

輸入伺服器資訊

管理員帳號： admin

建立新密碼： ●●●●●●●●

確認新密碼： ●●●●●●●●

伺服器名稱： DiskStation

提示：

密碼長度最多可以有 127 個字元。密碼可以是任何可顯示的字元，包括英文字母、數字，加減號，空白字元等。

伺服器名稱第一個字必須為英文字母，其他的字元可以由英文字母、數字、底線及減號組成。

< 上一步 下一步 > 取消

14. 網路設定，可以 DHCP 或自訂都可，自訂 IP 請參照電腦桌 IP(10.233.183.131)換掉最後數字

Synology Assistant - 設定精靈

網路設定

○ 自動取得網路設定 (DHCP)

● 使用手動設定 (建議選項)

IP 位址:10.231.183.251

子網路遮罩:255.255.255.0

預設閘道:10.231.183.254

DNS 伺服器:203.72.153.153

Synology 伺服器的網路設定建議值是根據你目前的設定產生出來的。如果你不想要自行輸入網路設定，請接受系統建議的選項。

按下完成即表示您同意[使用者授權合約](#)。

< 上一步

完成

取消

15. 進行安裝

安裝進度

套用系統設定中...

這個動作可能需十分鐘或更長的時間，實際狀況依您的硬碟大小而異。請稍候，並請勿於此過程中關閉電源。

進度

進度：正在格式化硬碟 ...

0%

✓ 1. 套用網路設定

➡ 2. 格式化系統區

3. 格式化資料區

4. 安裝 DSM

5. 寫入設定檔

隱藏

套用系統設定中...

這個動作可能需十分鐘或更長的時間，實際狀況依您的硬碟大小而異。請稍候，並請勿於此過程中關閉電源。

進度

進度：正在安裝 DSM 到硬碟...

85%

- ✓ 1. 套用網路設定
- ⊖ 2. 格式化系統區
- ⊖ 3. 格式化資料區
- ➡ 4. 安裝 DSM
- 5. 寫入設定檔

隱藏

安裝 DSM 後，伺服器會自行重新開機，請選擇從 USB 開機，USB 為開機系統裝置，不可移除，從硬碟無法正常開機。

16. DSM 安裝完成

套用系統設定中...

這個動作可能需十分鐘或更長的時間，實際狀況依您的硬碟大小而異。請稍候，並請勿於此過程中關閉電源。

進度



系統已安裝成功。安裝已完成，您可以透過 Synology Assistant 登入伺服器。(登入 [DiskStation](#))

100%

- ✓ 1. 套用網路設定
- ✓ 2. 格式化系統區
- ⊖ 3. 格式化資料區
- ✓ 4. 安裝 DSM
- ✓ 5. 寫入設定檔

關閉

17. 再次以 Synology Assistant 進行搜尋，並進行連線，開始伺服器初始化



下一步，繼續



本版本請勿選自動安裝，以免升級後無法正常使用




略過即可




取消寄送匿名信



安裝完成，第一次進 NAS 的提示畫面




安裝完成



1. **顯示桌面**：將所有執行中的應用程式及套件視窗最小化至系統列。
2. **主選單**：檢視及開啟已安裝在您 Synology NAS 上的應用程式與套件。您也可以按住並拖曳圖示來建立桌面捷徑。
3. **已開啟的應用程式**：顯示目前執行中的應用程式及套件。您可以按右鍵來將套件固定至工作列，方便您日後進行快速存取。
4. **上傳任務**：當您開始上傳檔案至 Synology NAS 時，會出現此項目。按一下此處來檢視更多詳細資訊，例如進度和上傳速度。
5. **外接裝置**：當外接裝置 (例如 USB 硬碟) 連接至 Synology NAS 時，會出現此項目。
6. **訊息**：顯示通知訊息，例如錯誤、狀態更新、套件安裝等。
7. **選項**：關機、重新開機、登出，或是修改個人帳號選項。
8. **搜尋**：在此快速尋找特定的應用程式、套件或是 DSM 說明文章。
9. **小工具**：展開或隱藏小工具。
10. **Pilot View**：預覽所有執行中的應用程式及套件視窗。

18. 安裝 2，透過瀏覽器安裝的畫面參考




,

設定



上傳 DSM .pat 檔



要選擇從 USB 開機哦



建立您的管理者帳號

以下資訊將用於管理您的 Synology DS3615xs

系統名稱	Diskstation202
使用者帳號	admin
密碼	*****
確認密碼	*****
密碼強度	強

☐ 與 Synology 分享您的 DiskStation 網路位置，讓您在區域網路中輕鬆透過 find.synology.com 與 DiskStation 連線

前往下一步即表示您同意 [使用者授權合約](#)。

