



下載與安裝 VMware vSphere Hypervisor


1. 瀏覽 <https://www.vmware.com/tw.html>，點「下載」




2. 點「vSphere Hypervisor」




3. 因需要登入才能下載，輸入 VMware 登入帳號(可免費註冊)，點「Log in」




4. 複製免費 vSphere Hypervisor (ESXi) 的序號
選目前較穩定版本 6.5U2，點「Manually Download」




5. 下載完成，檔案在下載區
(在實際環境下，請將這映像檔燒成光碟，安裝在實體伺服器中)




6. 開啟 Workstation Player，點「Create a New Virtual Machine」
(研習環境建立一台虛擬機實作安裝流程)




7. 選「I will install the operating system later」，點「Next」




8. 選「Other」，選「Other 64-bit」，點「Next」




9. 輸入名稱及位置，在此用預設即可，點「Next」




10. 保留預設「8.0 GB」空間，選「Store virtual disk as a single file」點「Next」




11. 點「Finish」，後續再作細部調整



12. 選「Other 64-bit」，點「Edit virtual machine settings」




13. 選「Memory」，記憶體調整成「4 GB」




14. 選「Processors」，CPU Cores 調整成「2」顆


勾選「virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-v/RVI」啟動客體虛擬機的虛擬化功能




附註：如沒有勾選上述客體機虛擬化功能，安裝過程會出現下圖警告，安裝完成後也會無法開啟虛擬機




15. 選「CD/DVD(IDE)」，勾選「Connect at power on」，選 ESXi 安裝 ISO 檔作為開機光碟




16. 選「Network Adapter」，於研習環境中取消勾選「Connect at power on」，選「Bridged: Connected directly to the physical network」，點「OK」




17. 選「Other 64-bit」虛擬機，點「Play virtual machine」開機




18. 滑鼠點虛擬螢幕進入控制虛擬機，按「Enter」開始安裝




19. 載入安裝檔案中




20. 按「Enter」繼續




21. 按「F11」接受授權條款




22. 選擇安裝的儲存裝置(研習環境中不用選), 按「Enter」繼續




23. 鍵盤配置，使用預設的 US Default 即可，按「Enter」繼續




24. 設定 root 密碼，研習環境指定使用「VMware12#」為密碼(按上下鍵移動)
按「Enter」繼續




25. 按「F11」確定開始安裝




26. 安裝中




27. 安裝完成，按「Enter」重新開機




28. 開機中




29. 完成開機後，按「F2」進入設定畫面




30. 輸入帳密，帳號「root」，密碼「VMware12#」（用上下鍵移動欄位）
按「Enter」繼續




31. 移動上下鍵，選「Configure Management Network」，按「Enter」




32. 選「IPv4 Configuration」，按「Enter」




33. 上下鍵移動，按空白鍵選擇「Set static IPv4 address and network configuration」
輸入研習配發之 IPv4 位址，輸入完成按「Enter」




34. 選「IPv6 Configuration」，按「Enter」




35. 上下鍵移動，按空白鍵選擇「Set static IPv6 address and network configuration」，輸入研習配發之 IPv6 位址，請記得最後要加上「/64」子網路遮罩，輸入完成按「Enter」




36. 按「ESC」退出




37. 因 IP 變更，確認是否重啟管理網路，按「Y」




38. 按「ESC」退出設定畫面




39. 按「Ctrl + Alt」退出虛擬機控制
點「Player」－「Manage」－「Virtual Machine Settings...」




40. 選「Network Adapter」，勾選「Connected」及「Connect at power on」
點「OK」




41. 啟動本機的 IPv6




42. 開啟本機命令提示字元，以 ping 指令確認 ESXi 網路可以連線




43. 開啟瀏覽器，網址輸入 ESXi 的 IP 位址




44. 會重導至 https 加密連線，點「進階」 (此畫面為 Chrome，其他瀏覽器可能不同)




45. 點「繼續前往 10.231.56.xxx 網站(不安全)」




46. 輸入帳密，帳號「root」，密碼「VMware12#」，點「登入」



47. 詢問是否加入計畫，點「確定」



48. 進入管理畫面，安裝成功



49. 最後請點「關閉」將 ESXi 關機