# 5A88虛擬磁碟開機還原系統

#### 中信國小 黃勝傑

eemdy874046@gmail.com

02-85211131#205

部分內容擷取自5a88台南官網、嘉義官網

內容純屬分享,有向官網管理人員詢問,獲得同意分享。

#### 如果你是以下的使用者,提供你做參考。

- ▶ 使用Windows 10(包含windows 8、windows 8.1及更新的系統)。
- ▶ 希望電腦有問題的時候可以快速還原(0秒,而且不使用任何還原光碟或隨身碟)。
- ▶ 希望做差異磁碟開機(相同的作業系統,不同的使用環境,w10一般操作+w10程式撰寫)。
- ▶ 希望簡化安裝電腦系統的過程(執行批次檔、複製貼上)。
- ▶ 不想花錢買EVO-CLOUD。
- ▶ 使用另一種方法來管理電腦教室(半自動還原、全自動還原皆可)。
- ▶ 随身碟、外接硬碟、電腦、筆電,裝法相同。若是上層虛擬檔案相同 w10x64.vhdx,更換電腦只要保留子層(w10x64\_tmp.vhdx)即可。
- ▶ 檔案救援方便,任何windows電腦都可以掛載vhdx檔案(前提是vhdx沒壞)。
- ▶ 支援網路派送,每一台子機,都可以是還原的電腦主機。
- 幾乎沒有硬體差異的還原問題,不管電腦型號、不管硬碟大小(大於128G)5A88曾 經安裝在以下型號電腦:L480、L4620G、L4630G、N4640、N4660G、ASUS多款 桌機&筆電、ACER多款筆電、雜牌電腦、GIGA準系統BRIX等。
- 支援Windows 8以上、Linuxmint、EZGO (Ubuntu)、Android-x86、RemixOS。

#### 什麼是虛擬磁碟開機系統?

▶ 什麼是VHDX檔案

- 代表一個磁碟機(Disk),一樣有動態延伸、固定大小、連結實體磁碟機等三種型態。
- 支援多達 64 TB 的虛擬硬碟儲存容量。
- 改善虛擬硬碟格式的對齊方式,以便使用於大型磁區磁碟。
- 動態與差異磁碟的區塊大小比較大,可讓這些磁碟順應工作負載的需求。
- 4 KB 邏輯磁區虛擬磁碟,可讓針對 4 KB 磁區所設計的應用程式和工作負載 在使用時的效能提高。(適合SSD)

▶ 虛擬磁碟結構

- 父磁碟(SYSTEM, 唯讀), 子磁碟(Guest OS, 暫存), 可以有中間層(唯讀)。
- 多個子碟,對應一個父碟,如果子碟彼此間"差異"大的話,那 hdd 存取就 會飆高! loading 就很大!(虛擬機伺服器才會有這個問題)



# BIOS設定 開機隨身碟 虛擬硬碟VHDX(自行製作或是官網下載)

#### BIOS相關設定(基本上統購電腦幾乎都不用改BIOS)

▶ L4620G & L4630G(紅色必要修改、藍色選擇修改)

- Authentication/Secure Boot->Disabled
- Boot Options/
  - 1. Launch CSM->Always
  - 2. Boot Menu->Enabled
  - 3. D2D Recovery->Disabled(Acer 原廠F2-鍵還原)
- Power/
  - 1. Deep Power Off Mode->Disabled(網卡不休眠,才可以網路喚醒)
  - 2. Power On by Onboard Lan->Enabled
- Advanced/
  - 1. Onboard SATA Mode->AHCI
  - 2. Legacy USB Support->Enabled
- ▶ N4640G(上述設定也要修改)
  - Boot Options/Boot Filter->Legacy

#### 5A88維護工具隨身碟製作

- ▶ 一、所需工具:
  - 1. 隨身碟一支,至少512MB,建議32GB以上,可以順便放win10系統 VHDX檔。
  - 2. 電腦一台。
  - 3. 網際網路。
- ▶ 二、製作步驟:
  - 1. 格式化隨身碟為NTFS格式
  - 2. 下載w10pe\_C\_NTBOOT.7z執行解壓所有檔案至隨身碟
  - 3. 執行BOOTICEx86設 定隨身碟開機格式
  - 4. 完成\_测試以隨身碟開機進入PE系統

◆請參考一重天\_5A88維護工具碟製作

### BOOTICEx86.exe使用步驟

	воотіс	E v1.3.3 - b	y Pauly			-		×	
	物理磁片	磁片鏡像	BCD 編輯	宙用工具	UEFI	命令行參數	關於		
	使用說明								
	BOOTICE 可用於安裝和維護磁片的主引導記錄或分區上的引導記錄。支援的引導程式主要有 WEE, GRUB4DOS, Grub2, SysLinux, Plop Boot Manager,								
	1JF9, MS-DOS 及 Windows NT 5/6 等。 此 <u>外, BOOTICE 還提供磁區編輯、磁區備份與恢復、分區管理、磁片</u> 重新								
	分區以及分區格式化等功能。								
	目標磁片								
	HD0: INTEL SSDPEKKW256G7 (238.5 GB, D:)						~		
	刷新(R) 主引導記錄(M) 分區引導記錄(P) 分區管理(G) 磁區編輯(S)								
	2								
5	GRUB4DOS 選項 X						×	7	
	□禁止搜索軟碟上的 GRLDR □禁止按C無條件進入命令行控制臺 □禁止按C無條件進入命令行控制臺								
	☑ 录止51等方 @ 衣無双的原土51等記號(通常是一個IF系系統的51等略通) 禁止自動調整磁片幾何參數 □ 優先嘗試引導原來的 MBR								
	優先引導的驅動器: 255 (255:無) 優先引導的分區: 255 (255:無)								
	□ 複製第一主分區的 BPB 到 MBR □ 支装 Windows NT6 MBR 到第二磁區								
	【熱鍵】								
	如果此键被按下,GRUB4DOS 將先于原主引導記錄啟動。								
	熱鍵:	Space		擇	延時:	0 (255表	不一直等	手待)	
		GRL	R改名】一			[GRI	JB4DOSK	反本】	
	檔案名:	GRL	DR	<b>●</b> 0.4.5	ic (FAT, F	AT32, NTFS, E	XT2)		
	副檔名:			0.4.6	a (FAT, I	FAT32, ExFAT,	NTFS, E	XT2)	
	讀出現有習	記置(R)	寫入磁片()	∞ 6			取消	$\otimes$	

E引導記錄(MBR)			×				
要更改的類型							
OWEE (wee63.mbr)							
完全嵌入硬碟 	完全嵌入硬碟 MBR 的精简版 GRUB4DOS,可實現多種啟動 功能。(佔用62個磁區)						
<ul> <li>GRUB4DOS 0.4.5c/0.4.6a (grldr.mbr)</li> <li>功能強大的開源引導管理器,將按分區搜索並引導 GRLDR 文件。(佔用 16個磁區)</li> </ul>							
GRUB 2.00 (boot.img + core.img)							
優秀而強大的多作業系統啟動程式。(模組: biosdisk, part_msdos,fat,exfat,ext2,search_fs_file.63個磁區)							
🔿 Lvyanan 1JF9z / 1JF9k							
無憂論壇呂亞楠先生開發的啟動管���器。可選中英文 提示資訊顯示,支援3個分區的啟動管理。(佔用2個磁區)							
O Plop Boot Manager 5.0.15-Test							
一個介面很酷的啟動管理器,可實現從硬碟/軟碟/光碟/ USB 磁片啟動,而無需 BIOS 支援。(佔用63個磁區)							
O UltraISO USB-HDD+ / USB-ZIP+							
增強的 USB-HDD / USB-ZIP 模式,在一定程度上提高了散 動相容性。(佔用 1個磁區)							
O Windows NT 5.x / 6.x MBR							
搜索並啟動第一個啟動的主分區。(佔用1個磁區)							
當前主引導記錄:		GRUB4DOS					
安裝/配置(S)	備份MBR(B)	恢復MBR(R)	取消( <u>C</u> )				
4							

#### 5A88維護工具隨身碟製作(簡化說明)

- 1. 格式化隨身碟(NTFS)
- 2. 將開機檔案複製貼上
- 使用BOOTICEx86.exe設定主導引紀錄
   (請參考BOOTICEx86.exe使用步驟)

#### 5A88安裝到硬碟

- 1. 下載系統檔(w10x64.vhdx)
- 2. 以5A88維護碟開機進入PE系統
- 3. 執行『批次檔』格式化硬碟
  - 格式化硬碟必須使用開機隨身碟進入,不然會無法格式化。
  - 一定要CDE三個槽,E槽除了存資料外,在台南開發的遙控程式是必要的。
- 4. 複製開機檔、系統檔到硬碟
- PE系統開機進入還原系統,產生TMP開機檔案。 (w10x64\_tmp.vhdx)。

#### 5A88安裝到硬碟(簡化說明)

- 1. 使用5A88隨身碟開機
- 2. 將開機檔案複製貼上到第一個磁區
- 3. 將虛擬磁碟檔案複製貼上到第二個磁區/vhdos
- 4. 使用BOOTICEx86.exe設定主導引紀錄

(請參考BOOTICEx86.exe使用步驟)

## 5A88檔案結構(官網說明文件)

VHDBOOT							
С	C_NTBOOT.7z (221MB)	\ \NTBOOT\	grldr, default, menu.lst 5A88 程式目錄				
	android.7z (1.16G)	\VHDOS\android\	kernel, system.sfs initrd.img, ramdisk.img data.7z= data.img (安裝資料還原檔) _data.7z空白檔				
	ezgo.7z (4.79G)	\VHDOS\ezgo\	ezgo.iso, initrd.lz, vmlinuz.efi casper-rw.7z= c:\casper-rw (安裝資料還原檔) _casper-rw.7z 空白檔				
VH	VHDOS						
D	擇一使用 w81x64.7z (6.15G) w81x86.7z (5.62G)	\VHDOS\	<pre>w81x64.vhdx (縣網範本) · 檔案相依性     w81x64_cloudop.vhdx (公文一級範本)     w81x64_chd.vhdx (學校軟體安裝於此)</pre>				
data							
E	資料區		放.7z資料				

#### 5A88還原作業

- ▶ 單機還原:開機選單->PE還原系統->Enter會直接還原產生新的 w10x64\_tmp.vhdx,一旦還原,原本的暫存資料層將無法救回。
- ▶ 電腦教室還原:透過veyon執行指令->c:\re.cmd,即可自動重開機 進入還原。
- ▶ (若不想要立即重開機,可以修改re.cmd內容,請刪除shutdown r -t 0)
- ▶ 選單增加dd指令,快速開機直接還原(免進PE系統)。

iftitle [find --ignore-floppies --ignore-cd --set-root /1.txt] 快速還原學生系統 dd if=(hd0,1)/VHDOS/w10x64\_dd.vhdx of=(hd0,1)/VHDOS/w10x64\_tmp.vhdx buf=512M buflen=4096K hide (hd0,0)

hide (hd0,1)

command (bd)/NTBOOT/NTBOOT NT6=(hd0,1)/VHDOS/w10x64\_tmp.vhdx

#### 5A88還原作業(簡化說明)

# 用機後選取PE還原系統 開完機按Enter後自動還原重開機

### 5A88虛擬硬碟架構





## 5A88選單結構(menu.lst)

▶ ------LINUX 啟動功能表------(取消此選單)

2. 啟動 Android-x86

3.啟動 EZGO

4. 啟動 Linux Mint

-----維護與還原功能表------

5.PE還原系統(需密碼)

6.PE維護系統(需密碼,進到管理選單/ntboot/vhdtool.lst)

#### VHDX安裝與維護作業

#### ▶ 如何自行建立**w10x64.vhdx**

- 建議使用Hyper-v虛擬機管理程式,直接建立一個虛擬機器,再把虛擬 硬碟複製出來即可。
- 官網方法請點選參考
- Hyper-v支援windows、linux、android等多種系統,全中文簡單好用。
   網路教學

#### ▶ 如何維護w10x64.vhdx、w10x64\_chd.vhdx

- w10x64.vhdx是最上層的父層系統檔,如非必要,不建議修改其內容, 當父層vhdx被掛載或是開機,會造成子層vhdx無法合併父層使用,謹慎。
- w10x64\_chd.vhdx,可以從開機選單->PE維護系統進去修改使用,修改 完必須要重新產生w10x64\_tmp.vhdx(暫存資料層),方可以開機使用。

#### 電腦教室派送與接收注意事項

- 不管是派送電腦或是接收電腦,都必須確認網路 已經正常啟動。
  - 派送請輸入7, 依照指示操作步驟。
  - 將欲派送的檔案前面的「#」字號刪除,關閉檔案時存 檔。
  - 接收請輸入8, 依照指示操作步驟。

注意事項

- 左邊是7,派送畫面,右邊是8接收畫面,請7派送端的步驟做到這裡,才可以進 行8的步驟,不然會有派送失敗的問題,一次建議派送10-15台,若是有某幾台電 腦常常接收失敗,可能是硬碟或是網路現有問題,建議單獨處理。
- ▶ 正常派送速度,大於500MB/s

#### 🍖 系統管理員: 5a88系統維護工具

-boot.wim-----派送系統檔案-----. 啓動網路中・請等待右下角網路連線完成・出現網路圖示

滑鼠點一下這個視窗・再按任意鍵繼續

設定要派送的系統檔案(請刪去sfile.txt檔內行首#・表示此檔案要更新) 檢查並列出準備要派送的檔案・若檔案有缺少時提出警告並中斷工作 請按任意鍵繼續 檢查sfile.txt更新列表檔

派送的系統檔案清單如下

l:\VHDOS\w10x64\_chd.vhdx l:\VHDOS\w10x64\_tmp.vhdx

1:58:17 妾收端執行5A88系統維護工具・選 8.網路同時接收系統檔案 所有接收端就緒後・按任意鍵開始派送...

請按任意鍵繼續 . . . \_





- ▶ 128G的SSD硬碟僅屬堪用,建議使用256GB(含)以上的SSD硬碟。
- 基本上虛擬硬碟vhdx檔,只會越來越大,如果有設定同步處理的應用程式,如Google雲端硬碟同步軟體、itunes等,請設定在Data磁區,避免w10x64\_tmp.vhdx會越來越大。
- ▶ 第二個磁區剩餘空間一定要比虛擬硬碟設定的大小還要大,不然會無法 開機使用,所以建議第二個磁區分割容量大一點。(剩餘空間大於70G)
- 電腦教室的menu.lst->PE還原系統,可以不用設定密碼,如果是行政、 班級或是公用電腦,一定要設定進入密碼,避免誤按還原。
- 自動還原1,可以將re.cmd(需修改)設定排程,讓電腦開機時自動產生 WRB,關機後,下次開機就會自動完原,只是這樣每次開機都需要開兩 次。
- ▶ 自動還原2,手動或是排程自動在D槽建立1.txt,不要刪除,爾後便可以 自動還原。
- ▶ 全部喚醒、全部關機可使用veyon。



Ezgo和Android必須存放在FAT32的磁區才能正常開機使用, 所以C:(FAT32)、D:(NTFS)。



- ▶ 進入PE系統後,在5a88系統維護工具,輸入5a88 按Enter 則 會叫出很多工具,方便後續作業。
- ▶ Windows key + e : 檔案總管
- ▶ Windows key + r : 執行命令
  - cmd : 命令提示字元
    - mkdir:建立資料夾(右鍵無法新增資料夾,可以複製別的重新命名)
    - diskpart:磁碟管理指令





- ▶ 台南5a88官網: <u>http://5a88.tn.edu.tw</u>
- ▶ 嘉義5A寶寶官網: <u>http://k12cc.tw/?link=317dsKgPhW</u>
- ▶ 5A88 FB社

群 https://www.facebook.com/groups/5a88.tw/

# 報告完畢,謝謝大家。