設定 Windows 10 虛擬網路

1. 在虛擬機桌面,網路圖示按右鍵,點「開啟網路和共用中心」



2.



3. 雙擊網卡「Ethernet0」



4. 選「網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4)」(請注意前面勾選要保留) 點「內容」

💱 Windows 10 x64 - VMware Workstation 15 Player (Non-commercial use only)		×
Player ▼ 📕 ▼ 육 (고) 급		~
Bayer ▼ ■ □	< × ۹	
▲ Microsoft Network Adapter S 工器通常适定 ▲ Microsoft Network Adapter S 工器通常适定 ▲ 编阅编路通点位定第 6 版 (TCP/IP-6) ✓ ▲ Link-Layer Topology Discovery Responder ✓ ▲ Link-Layer Topology Discovery Responder ✓ ▲ 黄松完善通知意定,解除安徽(小) 内實(R) 借這 借證 備給完善通知意定/病解線發通訊這定 (TCP/IP) • 這是預設的資域 網路透訊協定 • 提供不可過的通知能力 • 種定 取演		
	†	

5. 選「使用下列的 IP 位址」, 輸入獲配發的 IPv4 位址及 DNS 位址 輸入完成後點「確定」



6. 選「網際網路通訊協定第 6 版 (TCP/IPv6)」(請注意前面勾選要保留) 點「內容」



7. 選「使用下列的 IPv6 位址」, 輸入獲配發的 IPv6 位址及 DNS 位址 輸入完成後點「確定」

Player ▼ 📙 ▼ 母 [고] 습	~
· 編路和共用中心 - □ × · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
← → ▼ ↑ ♥ 控制台 > 網路和網際網路 > 網路連線 ▼ ひ 授専網路連線	
组会普通 🖌 停田该屈爆路整要 該斷该屈這線 董新会么该届這線 變更這個連線的設定 🔝 🔻 🛄 📀	
■ 【線隙網路通訊協定第6版 (TCP/IPv6) - 内害 ×	
如果您的捐给交援成功能,就可以互動資源 IPV6 設定。否則,您將需要詞向網路系統管理員適高的 IPV6 設定。	
這 ○自動取得 IPv6 位批(0)	
_● 使用下列 IPv6 位址(S):	
IPv6位址(): 2001:288:223a:10::117	
子網路首碼長度(U): 64	
7 預設開進(D): 2001:288:223a:10::ff	
で 6 (別時代世代)	
● 使用下列的 DNS 伺服器位址(F)	
價用 DNS 伺服器(P): 2001:288:2200:121::154	
其他 DNS 伺服器(A): 2001-288-2200:121:153	
□ 總束時確認設定(L) 進階(V)	
確定 取消	
# 2 🗆 😂 🗮 💷 🔷 🦷	

8. 點「確定」



9. 按「Ctrl + Alt」將滑鼠退出虛擬機 點「Player」-「Manage」-「Virtual Machine Settings...」



10. 選「Network Adapter」, 勾選「Connected」及「Connect at power on」 點「OK」



11. 是否開啟探索,選「否」



12. 於開始圖示按右鍵,選「命令提示字元」



13. 輸入指令「ping www.google.com」及「ping -4 www.google.com」測試 IPv6 及 IPv4 連線狀況



14. 完成測試後,將虛擬機關機